



Installer Windows 7 avec une clé USB amorçable

>>> Astuce Windows

Description :

Lorsque vous achetez un netbook, celui-ci ne possède pas de lecteur CD. Si vous souhaitez installer ou réinstaller Windows Seven avec un CD, il vous faut alors acheter un lecteur CD. Pour vous éviter cet achat voici donc une astuce très simple qui vous permettra d'installer Windows Seven avec une clé amorçable.

Installer Windows 7 avec une clé USB amorçable

>>> Astuce Windows

Ce qu'il vous faut :


- Une clé USB d'une capacité minimal de 4Go
- Une image de Windows Seven (format iso)
- Le logiciel de décompression de fichier UltraISO

Une chose importante :

Vérifier que votre BIOS peut amorcer sur une clé USB sinon toute la procédure qui suit n'aura aucune utilité !

La procédure :

- Retrouvez votre image dans vos dossiers et **décompressez** la avec UltraISO
- UltraISO s'ouvre et vous pouvez donc voir tous les fichiers inclus dans votre image de Windows Seven



- Allez ensuite dans le menu **amorçable**
- Sélectionnez **écrire Image de disque** (voir fig. ci-dessus)
- Une fenêtre s'ouvre et vous invite à entrer quelques paramètres :

1. **Lecteur :**

- Sélectionnez le **lecteur** que vous voulez rendre amorçable, cliquer sur **vérifier**


2. **Le fichier image :**

- Il est automatiquement préchargé lors de l'ouverture de UltraISO

3. **méthode de gravure :**

- Sélectionnez **USB-HDD+**, lors du démarrage le BIOS identifiera la clé USB comme un disque dur grâce à cette information

A ce stade de la procédure, vous devriez obtenir un résultat similaire à ceci :



- Cliquez sur **formater**,
- Puis sur **écrire**,
- Une fois l'écriture terminée, votre clé amorçable de Windows Seven est prête !

Il ne vous reste plus qu'à configurer votre **BIOS** pour amorcer sur votre clé et ainsi installer Windows Seven !

20 octobre 2010 -- S. Benoit -- article_188.pdf



Idum